

# myPrint help onderwerpen

## myPrint account

[Creëren van een myPrint account](#)

[Sluiten van uw myPrint account](#)

## Printen met myPrint

[E-mail Print](#)

[Web upload](#)

[myPrint Desktop](#)

[myPrint app](#)

[Via de printer driver](#)

[Google Cloud Printing \(GCP\)](#)

## Veelgestelde vragen

[Veelgestelde vragen](#)

## Financieel

[Verzilveren van vouchers](#)

[Printtegoed kopen](#)

[Prijslijst](#)

[Herinneren aan laag print saldo](#)

## Overig

[Ondersteunde bestandsformaten](#)

## Inloggen

[Inloggen op myPrint](#)

[Inloggen via Facebook, Microsoft of Google](#)

[Home page](#)

## Bij de printer

[Ophalen van afdrukken bij de printer](#)

[Wijzigen van uw User ID \(pincode\)](#)

## Speciale onderwerpen

[mijnProfiel](#)

[Wijzigen en activeren van uw myPrint ID](#)

[E-mail adressen beheren'](#)

## Installeren & configureren

[Installeren en configureren van 'myPrint Desktop'](#)

[Installeren van een printer m.b.v. de knop 'Download printer driver'](#)



## Creëren van een myPrint account

Om alle functionaliteit van myPrint te kunnen gebruiken, heeft u een myPrint account nodig.

Het kan zijn dat u een PC account heeft, dat gecreëerd is door uw organisatie. In dat geval zal myPrint automatisch een myPrint account kunnen creëren.

U kunt dan inloggen met de inloggegevens van dit PC account.

Het kan echter ook zo zijn dat uw organisatie ervoor heeft gekozen dat u zelf een myPrint account kunt creëren, op basis van een e-mail adres. In dat geval zal de login pagina een link bevatten om zo'n account te creëren.

Volg onderstaande instructies om een myPrint account te creëren.

In geval van twijfel: vraag het uw organisatie.

### Stappen

- 1** Ga via de browser naar de myPrint inlogpagina en klik op de knop met 'Login met je myPrint account'. myPrint opent de inlogpagina.
- 2** Klik op de knop 'Account aanmaken'. myPrint opent een pagina waarin u uw gegevens kunt ingeven.
- 3** Geef de inloggegevens in, en bevestig door te klikken op de knop met 'Account aanmaken'. myPrint stuurt u nu een e-mail met activatielink.
- 4** Open deze e-mail en klik op de activatielink. MyPrint activeert uw myPrint account.

### Opmerkingen

- \* myPrint kan u vragen akkoord te gaan met de myPrint Voorwaarden.

### Zie ook

- \* [Ik verwacht een e-mail van myPrint, maar ik heb niets ontvangen. Wat is de reden hiervan?](#)
- \* [Ik wil mijn myPrint account activeren, maar ik ben mijn activatie e-mail kwijt. Wat moet ik doen?](#)
- \* [myPrint vraagt me akkoord te gaan met de myPrint Voorwaarden. Waar kan ik deze voorwaarden bekijken?](#)
- \* [Welke browsers kan ik gebruiken voor myPrint?](#)



## Sluiten van uw myPrint account

Wanneer u uw organisatie of school verlaat, wilt u wellicht uw myPrint account sluiten. myPrint kan uw resterende saldo omzetten naar een 'teruggave voucher', tenminste wanneer uw organisatie dat zo heeft ingericht. Iemand met een kassiersfunctie binnen uw organisatie kan deze voucher voor u omzetten naar contant geld.

### Stappen

- 1 Log in op de myPrint website
- 2 Kies 'mijnProfiel' en klik op 'Sluit uw account'. myPrint sluit uw account.
- 3 myPrint stuurt u een e-mail met hierin een teruggave voucher code.

### Opmerkingen

- \* Het is mogelijk dat het uw organisatie wettelijk niet is toegestaan om uw saldo te restitueren. Vraag aan uw organisatie of dit het geval is.
- \* Uw organisatie kan administratieve kosten in rekening brengen wanneer u uw teruggave voucher incasseert. U kunt daarom besluiten om deze voucher te verkopen of te schenken aan een andere myPrint gebruiker —het is een normale voucher. Deze gebruiker kan het volledige bedrag van de voucher gebruiken.

### Zie ook

- \* [Verzilveren van vouchers](#)



## Inloggen op myPrint

Er zijn diverse manieren om in te loggen op myPrint. Welke hiervan van toepassing zijn hangt af van de configuratie van myPrint bij uw organisatie. Onderstaande figuur laat u de manier zien waarin u inlogt met gebruikersnaam en wachtwoord.

**RICOH**  
imagine. change.

Nederlands ▾  
Help

# myPrint

Gebruikersnaam  
mp@ricoh.local

Wachtwoord

Onthoud mijn gebruikersnaam

Inloggen

[Wachtwoord vergeten?](#)  
[Account aanmaken](#)

Zie ook

- \* [Ik wil inloggen op myPrint, maar ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?](#)
- \* [Waarom heb ik een myPrint account nodig?](#)
- \* [Inloggen via Facebook, Microsoft of Google](#)



## Inloggen via Facebook, Microsoft of Google

myPrint kan zo zijn ingericht dat u de gegevens van een ander account (Facebook, Microsoft, Google) kunt gebruiken om in te loggen met 'Single Sign-On'. Dit voorkomt dat u weer een ander wachtwoord moet onthouden. Onderstaande figuur laat de mogelijke manieren zien om in te loggen. De van toepassing zijnde knoppen zijn geactiveerd.

De onderste knop navigeert u naar de 'standaard' login manier, waarbij u met gebruikersnaam en wachtwoord inlogt.



### Opmerkingen


- 1 Wees voorzichtig met deze optie op een publiek toegankelijke PC. Zorg ervoor dat u uitgelogd bent van Facebook, Microsoft of Google, wanneer u deze PC verlaat. Doet u dit niet, dan bestaat het gevaar dat een volgende gebruiker van deze PC uw data ziet.



## Home page

Wanneer u bent ingelogd opent myPrint de Home page. Deze pagina geeft toegang tot vaak gebruikte functionaliteit.

- 1 Toont uw gebruikersnaam
- 2 Toont uw huidige printtegoed
- 3 Toont de ingestelde taal. U kunt deze wijzigen
- 4 Logt u uit van myPrint
- 5 Toont de mijnProfiel pagina. Zie ook [mijnProfiel](#)
- 6 Toont de van toepassing zijnde myPrint Voorwaarden
- 7 Brengt u terug naar deze pagina
- 8 Toont dit document
- 9 Print documenten naar myPrint via Web upload. Zie ook [Web upload](#)
- 10 Toont een Post-it, met hieronder het myPrint ID (dat u kunt wijzigen). Zie ook [Wijzigen en activeren van uw myPrint ID](#)



Knoppen:

- \* Installeer printer [Installeren van een printer m.b.v. de knop 'Download printer driver'](#)
- \* Installeer Google Cloud printer [Google Cloud Printing \(GCP\)](#)
- \* Koop printtegoed [Printtegoed kopen](#)
- \* Voucher verzilveren [Verzilveren van vouchers](#)
- \* Prijslijst [Prijslijst](#)



## Printen via Web upload (Web Print)

U kunt een document printen door het te uploaden naar myPrint.

### Stappen

- 1 Log in op de myPrint website
- 2 Selecteer het document door het klikken van 'Choose File'. Kies de juiste afdruk voorkeuren, en klik 'Print'.

The screenshot shows the 'WebPrint' interface. At the top, it says 'WebPrint Selecteer een bestand om af te drukken'. Below this is a file selection area with a 'Bladeren...' button. Underneath are radio button options for 'Kleur' (selected), 'Zwart-Wit', 'Enkelzijdig' (selected), 'Dubbelzijdig', 'Nieten aan', and 'Nieten uit' (selected). There is also a 'Aantal' field with the value '1' and an 'Afdrukken' button.

- 3 Haal uw document op bij de printer.

### Zie ook

- \* [Ondersteunde bestandsformaten](#)
- \* [Ophalen van afdrukken bij de printer](#)



## Printen via e-mail (E-mail Print)

U kunt documenten printen door ze per e-mail naar myPrint te sturen. U kunt een e-mail met één of meerdere bijlagen printen, zonder dat u hoeft in te loggen op myPrint.

### Stappen

- 1 Creëer een e-mail en voeg de bijlagen toe die u wil printen.
- 2 Stuur deze e-mail naar het geconfigureerde myPrint e-mail adres van uw organisatie.
- 3 Haal uw document op bij de printer.

### Opmerkingen

- \* In sommige myPrint omgevingen zal het e-mail bericht zelf niet worden afgedrukt, maar worden alleen de bijlagen afgedrukt.
- \* Op de printer herkent u de e-mail aan het woord '[email]', gevolgd door het onderwerp van de e-mail. Indien de e-mail geen onderwerp had, zal myPrint hier een tijdstempel zetten.

### Zie ook

- \* [Ik wil een document met E-mail Print afdrukken. Naar welk e-mail adres moet ik het document sturen?](#)
- \* [Ophalen van afdrucken bij de printer](#)






## Printen via myPrint Desktop

'myPrint Desktop' is een Windows programma dat u documenten laat printen, zonder dat u bent ingelogd in myPrint. Wanneer u het programma heeft geïnstalleerd op uw PC kunt u documenten afdrucken door ze te selecteren in de Windows Explorer, en de Klik-rechts functie (Send To ► myPrint Desktop) gebruiken om ze af te drukken.

### Stappen

- 1 Select één of meerdere documenten in de Windows Explorer, en Klik-rechts 'myPrint Desktop', of start myPrint Desktop met het icoon op uw desktop.
- 2 Klik 'Print geselecteerde bestanden'.
- 3 Druk uw document af bij een van de beschikbare printers.



### Opmerkingen

- \* U kunt myPrint Desktop ook openen met het start menu. Sleep bestanden naar het bestanden vak van myPrint Desktop, of browse naar de bestanden die uw af wilt drukken.
- \* U kunt afdrukvoorkeuren kiezen per bestand, of voor een subset van de geselecteerde bestanden. Houd de Ctrl toets ingedrukt om meerdere documenten te selecteren.
- \* Limitatie: indien myPrint Desktop al geopend was kunt u niet de functie Klik-rechts (Send To ► Ricoh myPrint Desktop) gebruiken.
- \* Limitatie: u kunt geen documenten printen die geopend zijn.

### Zie ook

- \* [Installeren en configureren van myPrint Desktop](#)



## Afdrukken via de printer driver

Op een Windows PC, Mac of Linux, kunt u direct printen vanaf iedere applicatie naar myPrint. Daarvoor is het wel nodig dat u de 'myPrint Printer' heeft geïnstalleerd. Afhankelijk van de myPrint configuratie is één van volgende opties van toepassing.

### Stappen

- 1 Op de Home page bevindt zich een 'Printer installeren' knop waarmee u automatisch een printer kunt installeren (alleen voor Windows PC's)
- 2 Op de Home page bevindt zich, afhankelijk van de myPrint configuratie, een "Download printer driver" knop waarmee u een installatie pakket kunt downloaden.  
Wanneer u dit doet vanaf een Mac of Linux PC, zal er een PPD (Postscript Printer Description) file worden gedownload waarmee u een printer kunt installeren.


### Zie ook

- \* [Installeren van een printer met de 'Printer installeren' knop op de Home page](#)
- \* [Installeren van een printer m.b.v. de knop 'Download printer driver'](#)



## Google Cloud Printing (GCP)

Met myPrint kunt u 'Google Cloud Printing' (GCP) gebruiken, tenminste als deze optie is geactiveerd. Indien dit het geval is kun u een printer gebruiken die zich in de 'Google Cloud' bevindt. Dit is handig wanneer u op een systeem werkt dat zelf niet is aangesloten op een printer.



### Stappen

- 1 Installeer een Google Cloud printer. Ga naar de Home page en klik op de knop 'Installeer Google Cloud printer'.
- 2 Zet tijdelijk de 'Pop-up blocker' van uw PC uit. Deze zou de Google Cloud Printing dialoog kunnen blokkeren.
- 3 Met de dialoog die nu start, creëert u een 'myPrint cloud printer'.
- 4 Google Cloud printer is nu gereed voor gebruik in elke Google applicatie: Google Docs, Google for Education, Google for Business etc.

### Opmerkingen

- \* U krijgt alleen een 'Installeer Google Cloud printer' knop, wanneer deze is geïnstalleerd en geconfigureerd in uw myPrint omgeving.
- \* U heeft een 'Google account' nodig om Google Cloud Printing te kunnen gebruiken.

### Zie ook

- \* [Wat is een pop-up blocker?](#)



## Ophalen van afdrukken bij de printer

myPrint stuurt de documenten die u wil afdrukken naar het zogenaamde 'follow-you systeem'. U kunt deze afdrukken bij iedere printer die op dit systeem is aangesloten.

### Stappen

- 1 Log in op de printer. Dit kan op een aantal manieren, afhankelijk van de inrichting van het follow-you systeem.
  - met uw badge
  - met uw Windows inlog gegevens
  - met het User ID dat u van myPrint heeft gekregen per e-mail, toen u uw myPrint account creëerde.
- 2 De printer toont de beschikbare printopdrachten. U kunt de gewenste printopdrachten selecteren om af te drukken.

### Opmerkingen

- \* Afdrukken vereist, bij betaald printen, dat u voldoende printtegoed heeft.
- \* Wanneer u een document per e-mail naar myPrint stuurt, kunt u dit aan de printopdracht herkennen door het woord '[Email]', gevolgd door het onderwerp van de e-mail. Eventuele bijlagen herkent u aan de bestandsnaam van deze bijlagen. Wanneer de e-mail geen onderwerp had, zal myPrint een tijdstempel gebruiken.
- \* Printopdrachten die niet worden afgedrukt zullen na verloop van tijd door het systeem worden verwijderd.


### Zie ook

- \* [Ik wil me authenticeren bij de printer, maar ik ben mijn User ID vergeten. Wat moet ik doen?](#)
- \* [Ik stuurde een document naar myPrint. Waarom kan ik het niet afdrukken?](#)
- \* [Wat is een follow-you systeem?](#)
- \* [Wat is een User ID?](#)



## mijnProfiel

Wanneer u op 'mijnProfiel' klikt zal myPrint een pagina openen, waarmee u een aantal persoonlijke myPrint instellingen kunt aanpassen.



Knop	Beschrijving / referentie
* Installeer myPrint Desktop	<a href="#">Installeren en configureren van 'myPrint Desktop'</a>
* Afdrukvoorkeuren	Deze functie laat u uw Afdrukvoorkeuren aanpassen
* myPrint ID wijzigen	<a href="#">Wijzigen en activeren van uw myPrint ID</a>
* Primary pincode wijzigen	<a href="#">Wijzigen van uw User ID (pincode)</a>
* Wachtwoord wijzigen	Deze functie laat u uw wachtwoord wijzigen
* E-mail adressen beheren	<a href="#">E-mail adressen beheren</a>
* Meldingen wijzigen	<a href="#">Meldingen wijzigen</a>
* Sluit uw account	<a href="#">Sluiten van uw myPrint account</a>



## Wijzigen van uw User ID (pincode)

Wanneer u uw document wilt ophalen bij de printer —en u heeft geen badge— kunt u zichzelf bekend maken met uw User ID. U heeft dit User ID per e-mail ontvangen toen u uw myPrint account creëerde. Wanneer u deze bent kwijtgeraakt kunt u een nieuw User ID aanvragen.

### Stappen

- 1 Log in op de myPrint website
- 2 Kies 'mijnProfiel' en klik op 'primary pincode wijzigen'. De volgende pagina verschijnt:



- 3 Klik op de knop 'Stuur me een nieuwe primary pincode\*'. myPrint stuurt een nieuwe User ID naar uw hoofd e-mail adres van uw myPrint account.

### Opmerkingen

- \* Het User ID heeft op ieder follow-you systeem een andere naam. Het kan 'PIN' heten, 'primary pincode' etc.

### Zie ook

- \* [Wat is een follow-you systeem?](#)
- \* [Wat is een User ID?](#)



## Printtegoed kopen

Om de naar myPrint gestuurde documenten daadwerkelijk te kunnen afdrukken heeft u printtegoed nodig —tenzij u gratis kan printen. U kunt printtegoed kopen via een payment service provider.

### Stappen

- 1 Log in op de myPrint website
- 2 Klik op de knop 'Tegoed kopen'.
- 3 myPrint laat u de bedragen zien waarmee u uw printtegoed kunt ophogen (in het voorbeeld zijn de bedragen in euro's).



- 4 myPrint leidt u naar de website van de payment service provider. Hier kunt u de betaling van uw aankoop afronden. Wanneer dit gedaan is, wordt u weer naar myPrint geleid.
- 5 Wanneer u ziet dat uw saldo verhoogd is met het gekochte bedrag, is uw aankoop geslaagd.

### Opmerkingen

- \* Afhankelijk van het ingestelde maximum saldo kunnen sommige opties om uw saldo te verhogen niet worden gekozen.
- \* Het transactie scherm toont een overzicht van gedane betalingen. Eventuele niet geslaagde transacties zullen hier worden getoond.
- \* Wanneer uw saldo beneden een bepaald niveau is gedaald, stuurt myPrint u een e-mail om u te herinneren om uw saldo te verhogen. U kunt dit niveau zelf instellen via de functie 'Meldingen wijzigen' op de myPrint website.

### Zie ook

- \* [Hoeveel kost het om iets af te drukken?](#)
- \* [Herinneren aan laag print saldo](#)
- \* [Hoe kan ik zien hoeveel printtegoed ik nog heb?](#)
- \* [Wat is een payment service provider?](#)



## E-mail adressen beheren'

U kunt E-mail Print gebruiken vanaf meer dan één e-mail adres. Om dit te kunnen doen dient u wel aan myPrint kenbaar te maken welke e-mail adressen u wilt koppelen aan myPrint.

### Stappen

- 1 Log in op de myPrint website
- 2 Kies 'mijnProfiel' en klik op de knop 'E-mail adressen beheren'. myPrint opent volgende dialoog:

U kunt hier uw extra e-mailadressen toevoegen van uw mobiele apparaten, wanneer u gebruik maakt van printen via e-mail

E-mailadres 1

E-mailadres 2


E-mailadres 3

E-mailadres 4

E-mailadres 5

- 3 Vul de gewenste e-mail adressen in (maximaal vijf), en klik op de 'Opslaan' knop. myPrint verifieert of u inderdaad de eigenaar bent van deze e-mail adressen. Om dit te doen stuurt myPrint een e-mail met bevestigingslink naar deze e-mail adressen.
- 4 Open deze e-mails, en klik op de bevestigingslinks. myPrint koppelt het e-mail adres nu aan uw myPrint account. U kunt nu E-mail Print gebruiken vanaf dit e-mail adres. Bevestigde e-mail adressen herkent u aan het volgende symbool: ✓

### Opmerkingen

- \* U kunt de koppeling van een e-mail adres met myPrint weer ongedaan maken door te klikken op de prullenbak: .

### Zie ook

- \* [Ik verwacht een e-mail van myPrint, maar ik heb niets ontvangen. Wat is de reden hiervan?](#)
- \* [E-mail Print](#)





## Verzilveren van vouchers

Een voucher is een tegoedbon waarmee u uw saldo kunt ophogen. Het is een alternatief voor kopen van printtegoed via een payment service provider, tenminste wanneer uw organisatie hier gebruik van maakt. In dit geval heeft u een knop op de myPrint website waarmee u vouchers kunt omzetten naar printtegoed.

### Stappen

- 1 Log in op de myPrint website
- 2 Ga naar de Home page, en klik op de knop 'Voucher verzilveren'.

Organisatie ORGANISATION

Vouchercode

- 3 Vul de code in die op de voucher staat, en klik op 'Voucher verzilveren'. myPrint hoogt uw saldo op met het bedrag van de voucher.

### Opmerkingen

- \* U kunt vouchers ook verzilveren via de myPrint app. Zie ook [myPrint app](#)



## Prijslijst

U kunt een overzicht krijgen van de prijzen van printen, kopiëren en scannen.

### Stappen

- 1 Ga naar de Home page, en klik op de knop 'Prijslijst'. myPrint toont u de prijslijst die voor uw organisatie van toepassing is.

### Opmerkingen

- \* Afhankelijk van de grootte van de printopdracht, en instellingen zoals enkelzijdig/dubbelzijdig, zwart-wit of kleur, wordt de prijs van de printopdracht bepaald.
- \* Deze functie is niet beschikbaar (noch van toepassing) in omgevingen waar gratis wordt geprint.

### Zie ook

- \* [Printtegoed kopen](#)
- \* [Herinneren aan laag print saldo](#)



## Meldingen wijzigen

myPrint stuurt u een e-mail wanneer uw saldo beneden een bepaald minimum is gezakt. U kunt namelijk niet printen wanneer u onvoldoende saldo heeft. Op deze pagina kunt u dit minimum instellen.

### Stappen

- 1 Log in op de myPrint website
- 2 Kies 'mijnProfiel', en klik op 'Meldingen wijzigen'. Het volgende scherm verschijnt:

Melding ontvangen bij minimum tegoed van €

- 3 Kies de gewenste waarde en klik op 'Opslaan'.

### Opmerkingen

- \* U kunt de waarde van dit minimum op nul zetten wanneer u geen meldingen wilt ontvangen over een laag saldo.



## Printen via de myPrint app

Vaak gebruikte myPrint functionaliteit is ook beschikbaar via de myPrint app (Android, iOS en Windows Phone).

### 1 Verbinden met de myPrint server

De app moet verbonden zijn met de myPrint server. U dient daarom eenmaal aan te geven wat het Internet adres is van deze server.

Zolang dit adres niet is aangegeven zal de app de configuratie pagina laten zien. Wanneer u het web adres wil instellen of wijzigen kunt u dit intypen, maar u kunt het ook met behulp van de 'QR code scanner' inscannen. Dit vereist dat uw organisatie deze QR code ergens heeft gepubliceerd.

### 2 Creëren van een myPrint account

Wanneer u nog geen myPrint account heeft, kunt u een account aanvragen. Wanneer u een myPrint account aanvraagt zal myPrint u een e-mail met bevestigingslink sturen. Klik op deze link. U kunt het account nu gebruiken, zowel op de myPrint app als op de myPrint website.

Het kan zijn dat uw organisatie uw PC account koppelt aan uw myPrint account. In dat geval kunt u de inloggegevens van uw PC gebruiken om in te loggen op myPrint.

### 3 Inloggen

Log in met uw inloggegevens. Indien u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u een ander aanvragen. Dit kan niet wanneer uw account gekoppeld is aan uw PC account: in dat geval wordt het beheer van deze gegevens niet via myPrint gedaan.

## 4 Afdrukken met de myPrint app

### 4.1 Deel een document en druk af

### 4.2 Selecteer een bestand en druk af

Met de Android app en Windows app kunt u naar een document bladeren, en deze via de app afdrukken. Op de iOS app is dit beperkter. Daar kunt u alleen naar plaatjes bladeren.

### 4.3 Afdrukken van plaatjes

U kunt foto's maken en deze afdrukken.

### 4.4 Afdruk voorkeuren

myPrint gebruikt in principe de Afdrukvoorkeuren zoals die zijn gekozen in de myPrint website. U kunt deze voorkeuren op de app overschrijven met andere waarden.

## 5 Account instellingen

Op deze pagina kunt u account-gerelateerde zaken instellen.

Op iOS en Android is deze sectie aangeduid met dit icoon: 

### 5.1 Kopen van printtegoed

Om te kunnen printen heeft u printtegoed nodig. U kunt dit kopen met myPrint en betalen met een online betaalmethode.

Klik op de 'Tegoed kopen' knop, en volg de instructies.




**5.2** U kunt E-mail Print gebruiken vanaf meer dan één e-mail adres. Om dit te kunnen doen dient u wel aan myPrint kenbaar te maken welke e-mail adressen u wilt koppelen aan myPrint.

Kies 'E-mail adressen beheren', en geef deze e-mail adressen op.

myPrint zal u, per e-mail adres, een e-mail sturen met hierin een bevestigingslink.

Open deze e-mails, en klik op de link. Daarna kunt u vanaf deze e-mail adressen e-mail print gebruiken. U kunt aan het symbool zien wat de status is van de ingevoerde e-mail adressen.

Bevestigd: ✓

Wachtend op bevestiging: 

Opmerkingen:

U kunt toegevoegde e-mail adressen weer verwijderen door op het prullenbak icoon te klikken.

Zie ook [Ik verwacht een e-mail van myPrint, maar ik heb niets ontvangen. Wat is de reden hiervan?](#)

**5.3** Verzilveren van vouchers

Kies 'Voucher verzilveren'.

Typ the voucher code en klik op 'Verzenden'. myPrint zal uw printtegoed opwaarderen.



## Ondersteunde bestandsformaten

myPrint kan volgende soorten documenten afdrukken




Extensie	Beschrijving
doc, docx, rtf, odt	Word processor (b.v. Microsoft Word)
xls,xlsx, ods	Spreadsheet (b.v. Microsoft Excel)
ppt, pptx, odp	Presentation (b.v. Microsoft PowerPoint)
pdf	Portable Document Format
xps	XPS is een alternatief voor PDF
bmp, gif, jpg, jpeg, png, tif, tiff	Plaatjes
txt	Platte tekst (b.v. Notepad bestanden)
zip	Gezipte set van bestanden van een ondersteund bestandsformaat (een zipfile in een zipfile werkt niet)



## Installeren van een printer met de 'Printer installeren' knop op de Home page

### Stappen

- 1 Installatie op een Windows 10 PC met de standaard 'Edge' browser zal resulteren in de boodschap 'Installation of the printer can only be performed using Internet Explorer'.  
Voer de volgende stappen uit om deze printer op Windows 10 the installeren:  
Open de standaard Edge browser en navigeer naar de myPrint website.  
Selecteer (in de hoek, rechtsboven) de 'More' knop (de drie puntjes), en selecteer de optie 'Met Internet Explorer openen'.
- 2 Log in op myPrint via de Internet Explorer, en ga naar de Home page van myPrint's website, en klik op de knop 'Printer installeren'.  
Selecteer 'Ja' in de pop-up die u vraagt om te connecteren aan de web printer.
- 3 Klik 'Open' in de security pop-up die u vraagt dit bestand te openen.
- 4 Klik 'Sta toe' in de security pop-up, die u waarschuwt dat een website web content probeert te openen met dit programma, op uw computer.
- 5 Na enige tijd zal een knipperend icoon knipperen op de taakbalk. Klik hierop om de pop-up te tonen. Deze zal u toestemming vragen voor het maken van wijzigingen op uw PC. Kies 'Ja' om verder te gaan.
- 6 Vergeet niet om uw myPrint ID te activeren.





## Opmerkingen

- \* De printer installatie werkt alleen in combinatie met Microsoft Internet Explorer.
- \* Het Internet Explorer's beveiligingsniveau mag niet hoger zijn dan 'Normaal-hoog'.  
(Internet Opties ► Beveiliging ► Internet ► Beveiligingsniveau voor deze zone ► Normaal-hoog)
- \* U heeft voldoende rechten nodig met uw Windows account om een printer toe te kunnen voegen.
- \* U kunt deze printer op al uw PC's installeren, zodat u vanaf elk apparaat kunt printen. Installeer deze printer echter niet op een publieke PC, omdat de printer aan uw account is gekoppeld. Dit zou betekenen dat anderen via uw account zouden kunnen printen.
- \* Deze extra autorisatie stap voorkomt dat anderen uw printopdrachten kunnen afdrukken. Indien u misbruik van uw account vermoedt kunt u uw myPrint ID wijzigen op de myPrint website.
- \* Indien u Internet Explorer, versie 11 gebruikt, dient u deze te gebruiken in zogenaamde 'Compatibiliteitsmodus'. U kunt hem in deze modus zetten via het 'Tools' icon (gear) rechtsboven (of Alt+X in te toetsen), and kies 'Compatibility View settings'. Voeg hier de website van myPrint toe aan de lijst.

## Zie ook

- \* [Wat is een myPrint ID?](#)
- \* [Activeren van uw myPrint ID](#)





## Installeren van een printer m.b.v. de knop 'Download printer driver'

### Stappen

- 1 Klik op de knop 'Download printer driver' op de myPrint Home page.  
Het systeem toont twee opties: één voor een 32-bit systeem, en één voor een 64-bit systeem.
- 2 Klik op de van toepassing zijnde knop. het software pakket zal worden gedownload. Klikt u per ongeluk de verkeerde knop, dan zal Windows u waarschuwen.
- 3 Installeer het software pakket dat is gedownload.
- 4 Vergeet niet om uw myPrint ID te activeren.

### Opmerkingen

- \* Kijk op uw PC (Start ► Control panel ► System settings) wanneer u niet weet of uw systeem 32-bit of 64-bit is

### Zie ook

- \* [Activeren van uw myPrint ID.](#)



## Wijzigen en activeren van uw myPrint ID

U kunt uw myPrint ID wijzigen, b.v. wanneer u misbruik van uw account vermoedt. U dient de printer driver van de geïnstalleerde printer driver te configureren met uw myPrint ID. Dit ID personaliseert de printer driver.


NB: op een Linux PC kunt u de PPD downloaden van de myPrint website, en deze installeren. Voor Mac gebruikers is een speciale installatiemanual beschikbaar die kan worden gedownload van de myPrint website.

### Stappen

- 1 U vindt uw myPrint ID op de post-it die zich bevindt op de Home page. myPrint laat deze zien wanneer u op de post-it klikt.



- 2 Op uw Windows PC, open 'Control Panel' en selecteer 'Devices and Printers'.




- 3 Klik-rechts op de zojuist geïnstalleerde printer 'myPrint.....' en selecteer: 'Voorkeurs instellingen afdrukken'. Het volgende scherm verschijnt:



Klik op 'Details...'

- 4 Windows opent volgende dialoog. Typ (of plak) uw persoonlijke myPrint ID in het user ID veld, en klik tweemaal op 'OK'. U heeft nu uw myPrint ID geactiveerd, en kunt nu de myPrint printer gebruiken.



### Opmerkingen

- \* Deze stappen dienen uitgevoerd te worden, anders komen uw printopdrachten niet aan op de printer.



- \* Wanneer u uw myPrint ID heeft gewijzigd, is uw oude myPrint ID niet langer geldig. Wanneer u probeert te printen met een driver met de oude code, zullen uw documenten niet worden afgedrukt.
- \* Wanneer u een Linux PC gebruikt, dient u de PPD opnieuw te downloaden om uw printer te configureren.  
Wanneer u een Windows PC of Mac gebruikt, kunt u de code in de driver wijzigen.

#### Zie ook

- \* [Wijzigen en activeren van uw myPrint ID](#)



## Installeren en configureren van 'myPrint Desktop'

myPrint Desktop is een programma (alleen Windows) waarmee u documenten naar myPrint kunt sturen. Hier beschrijven we hoe u het kunt installeren op uw PC.

### Stappen

- 1 Op de Home page van myPrint, kies 'mijnProfiel'.
- 2 Klik 'Installeer myPrint Desktop' om het installatieprogramma te downloaden.
- 3 Dubbel-klik op het gedownloadede bestand. Een 'wizard' leidt u door de installatie.
- 4 Wanneer u het programma heeft geïnstalleerd, ga naar: Start ► All Programs ► Ricoh myPrint Desktop.

Configureer myPrint Desktop als volgt:

- 1 Geef myPrint's website adres in.
- 2 Typ uw myPrint gebruikersnaam en wachtwoord.

### Opmerkingen

- \* Wanneer u het programma download, waarschuwt Windows u misschien dat het programma gevaarlijk kan zijn. U kunt deze waarschuwing negeren. Indien gevraagd, bevestig dan aan Windows dat u het programma wilt installeren.
- \* Het is misschien nodig om speciale proxy server instellingen te gebruiken. Wanneer u twijfelt aan de juiste instellingen, raadpleeg dan uw myPrint beheerder.

### Zie ook

- \* [Printen via myPrint Desktop.](#)
- \* [Hoe weet ik wat het website adres is van myPrint?](#)



## Veelgestelde vragen

- [Waarom heb ik een myPrint account nodig?](#)
- [Ik verwacht een e-mail van myPrint, maar ik heb niets ontvangen. Wat is de reden hiervan?](#)
- [Ik wil mijn myPrint account activeren, maar ik ben mijn activatie e-mail kwijt. Wat moet ik doen?](#)
- [Ik wil inloggen op myPrint, maar ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?](#)
- [Ik stuurde een document naar myPrint. Waarom kan ik het niet afdrukken?](#)
- [Ik wil mijn wachtwoord wijzigen. Waarom biedt myPrint mij deze mogelijkheid niet?](#)
- [Waarom kan ik geen myPrint account aanmaken?](#)
- [Ik ben mijn badge kwijtgeraakt. Wat moet ik doen?](#)
- [Waarom moet ik een CAPTCHA intypen wanneer ik een verkeerd wachtwoord heb ingetoetst, of wanneer ik een myPrint account wil aanmaken?](#)
- [Welke browsers kan ik gebruiken voor myPrint?](#)
- [Wat is een follow-you systeem?](#)
- [Wat is een myPrint ID?](#)
- [Hoe weet ik wat het website adres is van myPrint?](#)
- [Hoeveel kost het om iets af te drukken?](#)
- [Ik stuurde een e-mail naar myPrint. Waarom is de inhoud niet afgedrukt?](#)
- [Ik wil een document met E-mail Print afdrukken. Naar welk e-mail adres moet ik het document sturen?](#)
- [Waarom word ik automatisch uitgelogd uit myPrint?](#)
- [Ik heb een zipfile naar myPrint gestuurd. Waarom is deze niet afgedrukt?](#)
- [Ik wil me authenticeren bij de printer, maar ik ben mijn User ID vergeten. Wat moet ik doen?](#)
- [Hoe kan ik zien hoeveel printgoed ik nog heb?](#)
- [Hoe kan ik specifieke afdrukvoorkeuren gebruiken wanneer ik print via E-mail Print?](#)
- [myPrint vraagt me akkoord te gaan met de myPrint Voorwaarden. Waar kan ik deze voorwaarden bekijken?](#)
- [Wat is een pop-up blocker?](#)
- [Wat is een payment service provider?](#)
- [Wat is een User ID?](#)

### Waarom heb ik een myPrint account nodig?

Sommige myPrint features vereisen dat u een myPrint account heeft, b.v. opwaarderen van uw printgoed, of het kunnen koppelen van e-mail adressen.

Zie ook:

- [E-mail adressen beheren'](#)
- [Creëren van een myPrint account](#)



### **Ik verwacht een e-mail van myPrint, maar ik heb niets ontvangen. Wat is de reden hiervan?**

U verwachtte een e-mail van myPrint, maar vond geen e-mail in uw mailbox. Uw e-mail systeem heeft deze mail misschien naar uw 'Spam' folder gestuurd. Wanneer u zo'n e-mail aantreft bij de Spam e-mails, kunt u deze weer in uw inbox zetten, en hem daarna openen.

### **Ik wil mijn myPrint account activeren, maar ik ben mijn activatie e-mail kwijt. Wat moet ik doen?**

Wanneer u uw activatie e-mail bent kwijtgeraakt, kunt u opnieuw het account aanvragen. myPrint zal u opnieuw een e-mail met activatielink sturen. Wanneer u probeert in te loggen op een account wat nog niet is geactiveerd, kunt u op de link klikken waarmee u een nieuwe activatie email kunt aanvragen.

Zie ook: [Creëren van een myPrint account](#).

### **Ik wil inloggen op myPrint, maar ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?**

Wanneer u wilt inloggen, maar u bent uw wachtwoord vergeten, dan kunt u op de 'Wachtwoord vergeten' link klikken. U vult uw e-mail adres in, waarna myPrint u een e-mail stuurt met hierin een link. Klik op deze link en myPrint laat u een nieuw wachtwoord kiezen.

### **Hoe weet ik wat het website adres is van myPrint?**

Dit adres verschilt per organisatie. Uw organisatie zal u informeren over het actuele adres.

### **Waarom kan ik geen myPrint account aanmaken?**

Het myPrint systeem kan zo zijn geconfigureerd dat sommige e-mail domeinen (b.v. @hotmail.com) niet worden toegestaan. Dit is dan gedaan uit veiligheidsoverwegingen. myPrint zal u informeren dat zo'n e-mail domein niet kan worden gebruikt om een myPrint account te maken.

### **myPrint vraagt me akkoord te gaan met de myPrint Voorwaarden. Waar kan ik deze voorwaarden bekijken?**

U kunt deze voorwaarden bekijken tijdens het aanmaken van een myPrint account. Wanneer u reeds een myPrint account heeft kunt u deze voorwaarden zien door op de link 'Voorwaarden' te klikken.

### **Ik stuurde een document naar myPrint. Waarom kan ik het niet afdrukken?**

Mogelijke oorzaken:

- Na een bepaalde tijd verwijdert het follow-you systeem niet-afgedrukte printopdrachten.
- Uw document was te groot of te complex
- Uw printtegoed is te laag

Wanneer u uw document via e-mail Print stuurde zal myPrint u een e-mail sturen met hierin de reden waarom het document niet kon worden afgedrukt.

Zie ook: [Wat is een follow-you systeem?](#)

### **Ik wil mijn wachtwoord wijzigen. Waarom biedt myPrint mij deze mogelijkheid niet?**

U kunt uw wachtwoord alleen wijzigen wanneer dit wachtwoord door myPrint wordt beheerd. Dit is niet altijd het geval. Indien u met de gegevens inlogt van een ander account (wellicht verstrekt door uw organisatie), b.v. Active Directory, Facebook, Google, kan myPrint u deze niet laten wijzigen. Dit kan alleen door het systeem dat deze gegevens beheert.



### **Waarom moet ik een CAPTCHA intypen wanneer ik een verkeerd wachtwoord heb ingetoetst, of wanneer ik een myPrint account wil aanmaken?**

Een CAPTCHA is een veiligheidsmaatregel die voorkomt dat geautomatiseerde systemen (robots) op myPrint kunnen inbreken.

### **Wat is een User ID?**

Een User ID is de code die u authentiseert bij de printer.

### **Wat is een myPrint ID?**

Een myPrint ID is een code die uw IPP printer driver personaliseert. Wanneer u met myPrint IPP print gebruikt dient u de printer driver te configureren met het myPrint ID.

### **Ik wil me authenticeren bij de printer, maar ik ben mijn User ID vergeten. Wat moet ik doen?**

U kunt een nieuw User ID aanvragen via myPrint. NB: het hangt van het gebruikte follow-you systeem af hoe aan dit ID wordt gerefereerd. Het kan b.v. worden aangeduid met 'User ID', pincode, primary pincode...

Zie ook: [Wijzigen van uw User ID \(pincode\)](#).

### **Hoeveel kost het om iets af te drukken?**

Dat ligt aan uw myPrint omgeving en aan uw printopdracht. U kunt een indruk krijgen door de prijslijst te bekijken.

### **Ik stuurde een e-mail naar myPrint. Waarom is de inhoud niet afgedrukt?**

myPrint kan door uw organisatie zo zijn geconfigureerd dat het alleen de bijlagen afdrukt.

### **Ik wil een document met E-mail Print afdrukken. Naar welk e-mail adres moet ik het document sturen?**

Dit is een organisatie-afhankelijk e-mail adres. Uw organisatie zal dit aan u communiceren.

### **Waarom word ik automatisch uitgelogd uit myPrint?**

myPrint zal u automatisch uitloggen na een bepaalde periode van inactiviteit. Dit voorkomt dat iemand anders —die uw PC misschien onbeheerd aantreft— toegang heeft tot uw myPrint account.

### **Ik heb een zipfile naar myPrint gestuurd. Waarom is deze niet afgedrukt?**

myPrint zal de inhoud van zipfiles afdrukken, tenzij ze te groot zijn, of wanneer er bestandstypen inzitten die myPrint niet aankan. Ook is het niet mogelijk op zipfiles te printen waarin zipfiles zitten.

Zie ook: [Ondersteunde bestandsformaten](#)

### **Hoe kan ik zien hoeveel printtegoed ik nog heb?**

myPrint toont u de huidige waarde, rechtsboven op de Home page (de pagina die u krijgt nadat u bent ingelogd).



### **Ik ben mijn badge kwijtgeraakt. Wat moet ik doen?**

Wat u moet doen hangt af van hoe uw organisatie dit heeft geregeld. Wellicht dient u uw badge te blokkeren via een externe website, of misschien dient u uw helpdesk in te lichten. myPrint biedt u de mogelijkheid om uw PIN te resetten (via mijnProfiel). Indien het badge nummer in het follow-you systeem de PIN gebruikt, dan zal myPrint deze code overschrijven.

### **Hoe kan ik specifieke afdrukvoorkeuren gebruiken wanneer ik print via E-mail Print?**

Wanneer u E-mail Print gebruikt, zal myPrint de afdrukvoorkeuren gebruiken (zoals ingesteld op mijnProfiel). Wilt u dus specifieke afdrukvoorkeuren gebruiken, dan kunt u deze instellen via mijnProfiel.

Zie ook: [Printen via e-mail \(E-mail Print\)](#)

### **Welke browsers kan ik gebruiken voor myPrint?**

U kunt iedere gangbare browser gebruiken. Wanneer u echter de IPP printer driver automatisch wilt installeren, kan dat alleen met Internet Explorer. U kunt b.v. niet de Microsoft 'Edge' browser gebruiken.

### **Wat is een pop-up blocker?**

Een pop-up blocker (ook wel: pop-up killer) is een programma dat voorkomt dat pop-ups worden getoond door de browser. (bron: WhatIs.com)

### **Wat is een follow-you systeem?**

Een follow-you systeem bevindt zich tussen myPrint en de fysieke printers. Het zorgt ervoor dat u uw documenten kunt afdrukken bij elke aangesloten printer.

### **Wat is een payment service provider?**

Een payment service provider (PSP) regelt elektronische betalingen via een aantal methoden (credit card, iDEAL etc.) myPrint maakt gebruik van een PSP bij het afrekenen van opgewaardeerd printtegoed.